




Gütermann
creativ



RU



Уровень сложности

Инструкция **Скатерть для стола из салфеток**

Инструкция Скатерть для стола из салфеток



Рабочий материал Gütermann

- Подходящая по цвету универсальная нить
- Подходящая по цвету нить для декоративных стежков
- Хлопчатобумажная ткань шириной 145 см, Коллекция MARRAKESCH:
- 0,90 м узор „вьющиеся цветы“ цвета розовый старомодный
- 0,90 м узор „бутá“ мелкий цвета розовый старомодный
- 1,00 м узор „розетки“ яркий розовый старомодный
- 1,00 м узор „розетки“ яркий бежевый
- 18,00 м бархатная лента розовая, ширина 9 мм

Дополнительно

- 6 x 4 см прочный картон

Инструмент

- Швейная машина
- Утюг
- Ножницы
- Ручной метр
- Портновский мел или маркер для ткани
- Булавки

Размер

- прикл. 162,5 см x 210 см (соединенные друг с другом)
- прикл. 162,5 см x 50 см (отдельный)

Комбинации ткани

- Салфетка 1: Кайма узор „розетки“ цвета яркий розовый старомодный, средняя часть „вьющиеся цветы“ цвета розовый старомодный
- Салфетка 2: Кайма узор „бутá“ мелкий цвета розовый старомодный, средняя часть узор „розетки“ яркий бежевый
- Салфетка 3: Кайма узор „розетки“ цвета яркий бежевый, средняя часть узор „бутá“ мелкий цвета розовый старомодный
- Салфетка 4: Кайма узор „вьющиеся цветы“ цвета розовый старомодный, средняя часть узор „розетки“ цвета яркий розовый старомодный

Выкройки

- Средняя часть: из узора „вьющиеся цветы“, „бутá“, „розетки“ (обращайте внимание на узор, см. шаг 1) 137,5 x 50 см на 1x
- Кайма: из узора „вьющиеся цветы“, „бутá“, „розетки“ (обращайте внимание на узор, см. шаг 1) 25 x 50 см на 2x
- 40 шт. тесьмы для сшивки, каждая длиной 16 см (без припуска на шов)

Все части раскроить, прибавляя 1 см припуск на шов, ход нити всегда параллелен краям отреза.



1. Внимание, раскраивая розетки, соблюдайте узор. Для полос каймы отметьте 4 розетки по длине и 2 розетки по ширине, по всем краям оставьте припуск на шов 1 см. Длина средней части состоит из 11 розеток, а ширина - 4 розетки плюс припуск на шов.



2. Сложите кайму по длине изнанкой к изнанке и проутюжьте. Открытые края каймы положите встык лицом к лицу на короткий край средней части, закрепите. Прострочите шов шириной 1 см. Сложив вместе и проутюжьте среднюю часть. Так же обработайте 2-ю кайму.




3. Прикрепите бархатную ленту посередине поверх обеих линий швов каймы на лицевой стороне салфетки. С обеих сторон прострочите, оставляя узкие края.



4. Продольные края салфетки сложите к лицевой стороне на ширину 1 см, проутюжьте линию перегиба. Отрежьте припуск на шов 0,5 – 0,7 см. Прикрепите бархатную ленту над припуском на шов встык к внешней линии перегиба. На всех концах сформируйте петлю длиной 1,5 см для завязывания кисточек. Конец ленты закрепите между каймой и под бархатной лентой. В местах лекала, обозначенных „х“, протяните бархатные ленты длиной 16 см между припуском на шов и бархатной лентой, закрепите. Прострочите бархатные ленты вдоль с обеих сторон, оставляя узкие края, при этом зафиксируйте тесьму для сшивки и петли на концах.



5. Для кисточки оберните вокруг картона розовую декоративную нить. Нить длиной 20 см протяните под обмоткой и, таким образом, прочно соедините обмотку. Вытяните картон и отрежьте обхваты обмотки. Теперь несколько раз соедините наискосок головку кисточки приibl. 1,5 см под связанной обмоткой, несколько раз свяжите нить. Отдельными нитками свяжите петли салфетки. Сделайте всего 16 кистей.



Gütermann GmbH

Landstr. 1

DE- 79261 Gutach-Breisgau

Tel +49 76 81 21-0

Fax +49 76 81 21-449

mail@guetermann.com

www.guetermann.com

